

数据接入




1.概览

数据接入功能提供可视化的界面，方便用户进行数据的接入，支持SQL Server、Oracle、MySQL、Excel、CSV等多种数据源，数据支持以全量、增量、业务主键覆盖等方式将数据同步到本平台中

2.入口及界面

1.在FiData登录页面，输入账号密码，点击登录；




2.进入FiData后，鼠标悬停左侧图标，选择“数据工厂→数据接入”，前往数据接入界面。




3.数据接入


1) 点击“添加”按钮



2) 选择同步类型，填写基本信息以及联系人信息，点击下一步：数据源



3) 选择驱动类型，填写相关的配置信息，点击测试连接



4) 显示连接成功后，点击下一步

FiData 一体化数据赋能平台

数据集成: 编辑应用

基本 > 数据源 > 数据目标

服务器配置:

* 服务器地址: 192.168.1.92

域名:

* 端口: 1521

* 服务名: XE

☒ 服务名 ☐ SID

* 连接字符串: jdbc:oracle:thin:@//192.168.1.92:1521

* 连接账号: flinkuser

* 连接密码: *****

模式: ☒ 非CDB ☐ CDB/PDB

测试连接: 成功

上一步 下一步

5) 选择需要同步的目标位置, 点击保存

FiData 一体化数据赋能平台

数据集成: 编辑应用

基本 > 数据源 > 数据目标

* 目标位置: dmp_ods

上一步: 数据源 保存

6) 页面中会显示新建的标签页, 点击 ">" 按钮, 进入下一步

FiData 一体化数据赋能平台


+ 添加

管理视图

oracle数据同步 负责人: gj 同步类型: 非实时同步 2022-11-10 16:50:52	FTP_TEST 负责人: FTP_TEST 同步类型: 非实时同步 2022-11-09 19:11:03	返利系统 负责人: Ada 同步类型: 非实时同步 2022-11-09 16:45:32	ERP系统2 负责人: Ada 同步类型: 非实时同步 2022-11-09 16:20:13
ERP系统 负责人: Ada 同步类型: 非实时同步 2022-11-09 16:11:51	CRM系统 负责人: Ada 同步类型: 非实时同步 2022-11-09 15:55:37	BPM系统 负责人: Ada 同步类型: 非实时同步 2022-11-09 15:39:23	Oracle同步 负责人: xl 同步类型: 非实时同步 2022-11-08 23:22:57
项目测试1 负责人: 王勇 同步类型: 实时同步 2022-10-31 16:18:39	demo 负责人: yjw 同步类型: 非实时同步 2022-10-28 11:05:46		

共 10 条 12条/页 1 前往 1 页

7) , 点击下一步: 字段映射



8) 核对源字段与目标字段是否一致；核对源字段，目标字段，显示名称等并设置正确的字段类型，字段长度，主键等信息。最后点击覆盖方式



9) 选择一种覆盖方式（追加、全量覆盖、业务主键覆盖或业务时间覆盖），点击保存并发布




10) 输入物理表名称以及显示名称，点击保存



11) 勾选（发布之后，按照配置同步一次数据），填写发布描述，点击发布



12) 物理表栏中，刚配置的物理表显示“发布成功”状态，即表示本次的数据接入成功操作完成



4.资源参考

若您想深入了解数据连接相关内容，可参考以下文档或视频：

- 1) [数据接入介绍](#)
- 2) [数据接入.mp4](#)